



Versionsbrev

LUDUS Suite – 17.06.2021

LUDUS Web version 2.108.1



Indholdsfortegnelse

1. LUDUS Web	3
1.1 Leverancens omfang	3
1.2 Ændringer og rettelser	4
➤ Hent svar fra Ungedatabasen	4
➤ EASY-P indberet kursister	4
➤ EASY-P indberet svendeprøver	4
➤ Udskriv HFe-bevis med overbygning	4
➤ Indsend til Voksenuddannelse: Intern fejl	4
➤ Hold: Intern fejl ved oprettelse af webhold	4
➤ Kommunikation med Navision Stat	4
➤ Intern fejl ved fraværsregistrering på webhold	4
➤ Optagelse: Intern fejl	4
2. Fremgangsmåde for ibrugtagning	5
2.1 LUDUS Web ibrugtagning	5
Opdatering	6
Nyinstallation	7
2.2 LUDUS Kerne ibrugtagning	8



1. LUDUS Web

1.1 Leverancens omfang

Der skal hentes og afvikles en enkelt fil fra vores [hjemmeside](#).

Inden du foretager en opdatering eller installation, bedes du læse afsnittet LUDUS Web i brugtagning på side 5.

1.2 Ændringer og rettelser

➤ Hent svar fra Ungedatabasen

Kørslen 'Hent svar fra Ungedatabasen' kunne ikke startes som scheduleret kørsel. Fejlen er rettet og kørslen kan scheduleres igen.

➤ EASY-P indberet kursister

Kørslen 'EASY-P indberet kursister' kunne ikke startes som scheduleret kørsel. Fejlen er rettet og kørslen kan scheduleres igen.

➤ EASY-P indberet svendeprøver

Kørslen 'EASY-P indberet svendeprøver' kunne ikke startes som scheduleret kørsel. Fejlen er rettet og kørslen kan scheduleres igen.

➤ Udskriv HFE-bevis med overbygning

Kursistadm>>Udsted HFE-bevis>> Udskriv HFE med overbygning blev fejlagtigt udskrevet uden overbygningen, fejlen er rettet. Når versionen er lagt på, kan det korrekte bevis udskrives. Det er ikke nødvendigt at ophæve og udstede beviset igen.

➤ Indsend til Voksenuddannelse: Intern fejl

'Indsend til Voksenuddannelse' var ramt af intern fejl. Denne fejl er nu rettet.

➤ Hold: Intern fejl ved oprettelse af webhold

Oprettelse af webhold med formål DU, FVU, OBU og/eller Venteliste resulterede i en intern fejl. Denne fejl er nu rettet.

➤ Kommunikation med Navision Stat

Forbindelsen til Navision Stat kunne ikke etableres. Denne fejl er nu rettet.

➤ Intern fejl ved fraværsregistrering på webhold

Der opstod en intern fejl, når man tilgik fraværsregistreringsdialogen på webhold, hvis dialogen indeholdt kursister, som havde en kursistpause, der var længere end den pågældende dags undervisningsperiode.

➤ Optagelse: Intern fejl

Der opstod intern fejl i forbindelse med optagelse af ansøgere til GF1 og GF2. Fejlen er rettet.



2. Fremgangsmåde for ibrugtagning

2.1 LUDUS Web ibrugtagning

Læs eventuelt den generelle vejledning [Installation og konfiguration af LUDUS Web](#), og følg anvisningerne nedenfor. **LUDUS Web kan kun installeres på 64-bit-maskiner.**

Opdatering

- Der skal være installeret **Java** version 8 på serveren.
- Stop servicen LUDUS Web.
- Hent installationsfilen for LUDUS Web fra denne internetadresse:
<https://ludusftp.eg.dk/ludus-suite/download/>
Bemærk minimumskravet på 8 GB ledig RAM til rådighed for LUDUS Web. Installationsprogrammet finder den hidtil benyttede mappe og foreslår at anvende denne – dette skal normalt blot godkendes.
- **Filen *konfigurator.bat* skal afvikles.** Denne konfigurator findes i installationsmappen til LUDUS Web. Konfiguratoren husker de senest benyttede værdier, herunder tildelt RAM. Det er derfor tilstrækkeligt blot at godkende alle valg ved afviklingen.
Den samme batchfil kan benyttes til at ændre parametrene på et vilkårligt tidspunkt (ændringer har dog først effekt ved genstart af LUDUS Web). Der er disse muligheder:
 - a. Her vises de aktuelt anvendte værdier for databaseserverens navn eller IP-adresse, samt et portnummer til kommunikationen mellem webserveren og databaseserveren. Normalt godkendes bare. Værdien *VUC* for databasens navn må ikke ændres.
 - b. Her vises den aktuelt anvendte værdi for dokumentserverens navn samt et portnummer til kommunikationen mellem webserveren og dokumentserveren. Normalt godkendes bare.
 - c. Her vises den hidtil anvendte grænse for dokumenters størrelse (default 20 MB). Angiv eventuelt en anden værdi.
 - d. Angiv, om der skal være adgang til mobil-applikationen.
 - e. Her vises de hidtil anvendte værdier for serverens parametre (hukommelse, porte og servertypen). Normalt godkendes bare.
 - f. Her er det muligt at skifte fra det aktuelt benyttede TLS-certifikat til et andet. Normalt bør man undlade at skifte.
 - g. Her kan det angives, om man vil importere en nøglefil fra OneTwoX.
 - h. Til sidst kan du ændre adgangskoden til systemdelen af LUDUS Web og angive antallet af tilladte forsøg, inden adgangen spærres. Hvis adgangen er blevet spærret, genetableres den ved at afvikle *konfigurator.bat*.
- Start servicen LUDUS Web. Hvis databasens version er en anden, end den installerede version af LUDUS Web forventer, starter servicen ikke, og der vil blive skrevet en fejlmeddelelse i LUDUSWeb.log.

Nyinstallation

- Der skal inden installationen af LUDUS Web være installeret Java version 8 på serveren.
- Hent den nyeste installationsfil for LUDUS Web fra denne internetadresse: <https://ludusftp.eg.dk/ludus-suite/download/>
Installationsprogrammet foreslår en standardmappe til installationen, men man kan vælge en anden.
Bemærk minimumskravet på 8 GB ledig RAM til rådighed for LUDUS Web.
- Ved afslutningen af installationen kommer der en fejlmeddelelse: *Der opstod en fejl under afviklingen af LUDUS Web konfigurator*. Når denne meddelelse kommer, skal man omdøbe en fil i en undermappe til installationsmappen. I undermappen config er der dannet en fil med navnet ludus2.ini.csc. Denne fil skal omdøbes til ludus2.ini.
- Start filen *konfigurator.bat* i installationsmappen. Dette åbner et konfigurationsvindue.
 - a. Angiv databaseserverens navn eller IP-adresse, samt et portnummer til kommunikationen mellem webserveren og databaseserveren. Værdien "VUC" for databasens navn må ikke ændres.
 - b. Angiv navnet på dokumentserveren samt et portnummer til kommunikationen mellem webserveren og dokumentserveren.
 - c. Godkend grænsen på 20 MB for dokumenters størrelse, eller indtast en anden værdi.
 - d. Angiv, om der skal være adgang til mobil-applikationen.
 - e. Angiv de ønskede værdier for serverens parametre (hukommelse, porte og servertype). Kontakt eventuelt EG i tvivlstilfælde.
 - f. Her er det muligt at angive, om man ønsker at benytte det TLS-certifikat, som kan genereres automatisk, eller man ønsker at benytte et separat indkøbt TSL-certifikat.
 - g. Her kan det angives, om man vil importere en nøglefil fra OneTwoX.
 - h. Til sidst skal du angive en adgangskode til systemdelen af LUDUS Web og angive antallet af tilladte forsøg, inden adgangen spærres. Hvis adgangen er blevet spærret, genetableres den ved at afvikle *konfigurator.bat*.
- Start servicen LUDUS Web. Hvis databasens version er en anden, end den installerede version af LUDUS Web forventer, starter servicen ikke, og der vil blive skrevet en fejlmeddelelse i LUDUSWeb.log.



2.2 LUDUS Kerne ibrugtagning

1. Husk, at der skal tages en sikkerhedskopi af databasen.
2. LUDUS Web Servicen skal stoppes, imens databasen opdateres.
3. Installér det nyeste LUDUS Kerne programmel på alle arbejdsstationer.
4. Installér Databaseopdatering på databaseserver.
5. Installér LUDUS rapporter på alle arbejdsstationer.